


# Panopto lietošanas instrukcija

## Panopto instalācija

- 1 Dodieties uz *panopto.rsu.lv*
- 2 Augšējā labajā stūrī nospiediet uz *Sign in*
- 3 Ielogojieties caur *RSU*
- 4 Pierakstieties, izmantojot savu *RSU lietotāju*, ko izmantojat ikdienā  
*Piemērs:*  
**Lietotājs:** *rsu\ainsil*  
**Parole:** *\*\*\*\*\**
- 5 Veiksmīgi ielogojoties, lapas augšējā labajā stūrī redzēsiet savus lietotāja datus un zem tiem iespēju lejupielādēt Panopto programmatūru – nospiediet “*Download Panopto*”
- 6 Pēc pogas “*Download Panopto*” nospiešanas atvērsies logs, kas ļaus izvēlēties Panopto instalācijas veidu. Izvēlieties “*Windows 7 and up*” 32-bit versiju.








Pierakstieties, izmantojot organizācijas kontu

RSU email address or domain\username  
Parole


Pierakstīties



- 7 **Veicot instalāciju, nemainiet noklusētos iestatījumus!** Spiediet tālāk līdz Panopto ir instalēts.



- 8 Pēc instalācijas atvērsies Panopto programmatūra un pieprasīs ievadīt lietotāja datus. Pie ielogošanās opcijām izvēlieties “*Sign it with RSU*” un nospiediet uz šīs pogas! Kad atveras RSU lapa, ievadiet savus RSU lietotāja datus (4. punkts) un spiediet “Pierakstīties”!




- 9 Izvēlieties video signālu  
1. *Logitech Pro Webcam C920!*
- 10 Izvēlieties audio signālu  
1. *Microphone (Logitech HD Pro Webcam C920)*  
2. *Microphone (USB Audio Device)!*
- 11 Uzstādiet ieraksta kvalitāti uz “*Ultra*”!
- 12 Uzstādiet mikrofona jutīgumu *sarkanajā zonā!*
- 13 Atķeksējiet “*Capture PowerPoint*”!
- 14 Atķeksējiet “*Capture Main Screen*”!






- 15 Izvēlieties **Resolution 1280x720!**
- 16 Izvēlieties **fps30!**
- 17 Izvēlieties **kbps 1500!**
- 18 Spiediet uz pogu “*Apply*”!

- 19 Izvēlieties prezentāciju, spiežot uz pogu “*Open a different presentation*”




- 20 Apstipriniet ieraksta uzsākšanu, spiežot pogu “*Yes*” logā “*Begin recording?*”



# Panopto lietošanas instrukcija



## Ieraksta sākšana

- 1 Izvēlieties video signālu
  1. Logitech HD Pro Webcam C920!
- 2 Izvēlieties audio signālu
  1. Microphone (Logitech HD Pro Webcam C920)
  2. Microphone (USB Audio Device)!
- 3 Uzstādiet ieraksta kvalitāti uz **“High”!**
- 4 Uzstādiet mikrofona jutīgumu **sarkanajā zonā!**




- 5 Atķeksējiet **“Capture PowerPoint”!**
- 6 Atķeksējiet **“Capture Main Screen”!**

- 7 Izvēlieties prezentāciju, spiežot uz pogu **“Open a different presentation”**
- 8 Apstipriniet ieraksta uzsākšanu, spiežot pogu **“Yes”** logā **“Begin recording?”**



## Ieraksta beigšana/apturēšana

- 1 Poga ieraksta **beigšanai**
- 2 Poga ieraksta **apturēšanai/atsākšanai**
- 3 Lauks ieraksta **nosaukumam**
- 4 Lauks ieraksta **aprakstam**
- 5 Poga ieraksta augšupielādēšanai sistēmā



# Panopto lietošanas instrukcija


## Tiešsaistes sākšana

1 Veiciet uzstādījumus programmai tāpat kā parastam ierakstam


2 Ieķeksējiet **“Webcast”**



3 Spiediet **“Record”**, lai uzsāktu tiešsaistes lekciju



4 Spiediet **“Copy”**, programmas labajā apakšējā stūrī, lai kopētu saiti



5 Ievietojiet nokopēto saiti e-studijas attiecīgajā kursā, lai studenti varētu piekļūt

## Tiešsaistes beigšana/apturēšana

1 Poga ieraksta **beigšanai**



2 **Nosaukums**

3 **Ieraksta atrašanās vieta**

4 Poga tiešsaistes apturēšanas apstiprināšanai

